CRÉER UN SERVEUR MINECRAFT ACCESSIBLE UNIQUEMENT PAR LE RESEAU FAMILLIALE SUR WINDOWS

Ce guide a pour objectif de vous permettre de créer un serveur Minecraft privée, hébergé localement, et protégé des connexions extérieures au réseau domestique sur Windows.

Il devra être capable de supporter la connexion de 10 joueurs en simultanés et de supporter quelques mods, sur une version forge et optifine 1.21.4.

TABLE DES MATIÈRES

Page 1 : Sujet

Page 2 : Table des matières

Page 3 : Prérequis

Page 4 : Installation d'un serveur Forge

Page 5 : création d'un fichier .bat

Page 8 : Configuration du serveur

Page 9 : Choix de l'ip du serveur

Page 10 : Modification de la description du serveur

Page 11 : Protéger son serveur.

Page 14 : Approfondissements possibles.

PRÉREQUIS

- La dernière version de Java (Java 21 utilisé dans ce tutoriel)
- 8 Go de RAM minimum alloué au serveur (pour 10 joueurs avec Forge
 - + Optifine + quelques mods)
- Être administrateur sur l'ordinateur.
- Que chaque utilisateur soit connecté sur le même réseau (wifi ou ethernet).

MISE EN PLACE DU SERVEUR

Première étape : Installation d'un serveur forge

On commence par aller sur le lien officiel de forge : (disponible ici).

Je vais pour ce guide installer la version 1.21.4 – 54.1.0, tous les joueurs devront avoir installer la même version de forge pour accéder au serveur.



On lance le programme en .jar que l'on vient d'installer et une nouvelle fenêtre s'ouvre, on sélectionne « Install server » et le dossier de destination (ici un dossier créé pour l'occasion). Et on appuie sur OK, un chargement apparaît qu'on laisse défiler jusqu'à « successfully downloaded ».



Deuxième étape : Création d'un fichier .bat

Nous allons aller dans le dossier contenant le serveur forge que l'on vient de télécharger et y créer un document texte

(fit)			
forge-1.21.4-54.1.	Affichage	>	
0-shim	Trier par	>	
	Regrouper par	>	
	Actualiser		
	Personnaliser ce dossier		
	Coller		
	Coller le raccourci		
	Annuler le déplacement	Ctrl+Z	
	Accorder l'accès à	>	
	Nouveau	>	Dossier
	Propriétés		Raccourci
			Microsoft Access Database
			Image bitmap
			Document Microsoft Word
			Microsoft Access Database
			Présentation Microsoft PowerPoint
			Microsoft Publisher Document
			Archive WinRAR
			💼 Format RTF
			Document texte
			Feuille de calcul Microsoft Excel
Saisie semi-automatique : activée	Accessibilité : consultez nos recommanda	ations	Archive WinRAR ZIP

Ce document texte contiendra un script bat, permettant de lancer le serveur pour la première et de choisir la Ram que l'on veut lui allouer.

On entre dans le bloc note ce texte :



Le 8 est la mémoire allouée maximum au serveur ; Le 4 est la mémoire minimal allouée au serveur ; Enfin la partie bleue est le nom de fichier téléchargé juste avant, avec .jar à la fin (ici forge-1.21.4-54.1.0-shim.jar). Ensuite on fait « Fichier » puis « Enregistrer sous… », on change alors le « Nom du fichier » par « start.bat » et dans « Type » on choisit « Tous les fichiers ».



On trouve alors dans notre dossier un fichier en .bat nommé « start » que l'on va exécuter tout de suite.



Un CMD s'ouvre alors avec du texte vert indiquant d'accepter les EULA.



On appuie sur une touche pour fermer l'onglet, retournons sur notre dossier et un fichier nommé « eula.txt » à du apparaître. On l'ouvre et on remplace « eula=false » par « eula=true » avant d'enregistrer et fermer le bloc-notes.

in *eula - Bloc-notes -
Fichier Edition Format Affichage Aide
#By changing the setting below to TRUE you are indicating your agreement to our EULA (https://aka.ms/MinecraftEULA).
#Sun Jun 08 05:04:31 CEST 2025
eula=true

On clique à nouveau sur le « start.bat », un chargement s'effectue, une fois terminé nous avons la possibilité d'écrire, il s'agit de la console du serveur, tant que celle-ci est ouverte le serveur est ouvert. Cet onglet permet aussi des commandes en jeu, tel que nommé un joueur opérateur (ici mon /op loganxd57_) à effectuer lorsque le joueur est connecté.

ss C:\WINDOWS\system32\cmd.exe	-) X
[05:12:30] [Server thread/WARN] [ne.mi.co.ForgeConfigSpec/CORE]: Incorrect key server was corrected fro	m null	to i	ts def
ault, SynchronizedConfig{DataHolder:{}}.			
[05:12:30] [Server thread/WARN] [ne.mi.co.ForgeConfigSpec/CORE]: Incorrect key server.removeErroringBlo	ckEnti	ties	was co
rrected from null to its default, false.			
[05:12:30] [Server thread/WARN] [ne.mi.co.ForgeConfigSpec/CORE]: Incorrect key server.removeErroringEnt	ities (was c	orrect
ed from null to its default, false.			
[05:12:30] [Server thread/WARN] [ne.mi.co.ForgeConfigSpec/CORE]: Incorrect key server.fullBoundingBoxLa	dders	was c	orrect
ed from null to its default, false.			
[05:12:30] [Server thread/WARN] [ne.mi.co.ForgeConfigSpec/CORE]: Incorrect key server.permissionHandler	was c	orrec	ted fr
om null to its default, forge:default handler.			
[05:12:30] [Server thread/WARN] [ne.mi.co.ForgeConfigSpec/CORE]: Incorrect key server.advertiseDedicate	dServe	rToLa	in was
corrected from null to its default, true.			
[05:12:30] [Server thread/INFO] [minecraft/DedicatedServer]: Preparing level "world"			
[05:12:32] [Server thread/INF0] [minecraft/MinecraftServer]: Preparing start region for dimension minec	raft:o		
[05:12:32] [Worker-Main-10/INFO] [minecraft/LoggerChunkProgressListener]: Preparing spawn area: 2%			
[05:12:32] [Worker-Main-7/INFO] [minecraft/LoggerChunkProgressListener]: Preparing spawn area: 2%			
[05:12:33] [Worker-Main-11/INFO] [minecraft/LoggerChunkProgressListener]: Preparing spawn area: 18%			
[05:12:33] [Worker-Main-8/INFO] [minecraft/LoggerChunkProgressListener]: Preparing spawn area: 18%			
[05:12:34] [Worker-Main-9/INFO] [minecraft/LoggerChunkProgressListener]: Preparing spawn area: 51%			
[05:12:34] [Server thread/INFO] [minecraft/LoggerChunkProgressListener]: Time elapsed: 2365 ms			
[05:12:34] [Server thread/INFO] [minecraft/DedicatedServer]: Done (4.568s)! For help, type "help"			
[05:12:34] [Server thread/INFO] [ne.mi.se.pe.PermissionAPI/]: Successfully initialized permission handl	er for	ge:de	fault_
handler			
> /op loganxd57_			
[05:12:52] [Server thread/INFO] [minecraft/MinecraftServer]: Made Loganxd57_ a server operator			

Que faire en cas d'erreur (Main.java:32)?

« Exception in thread "main" java.lang.IllegalStateException: Current Java is 8 but we require at least 21 at net.minecraftforge.bootstrap.shim.Main.main(Main.java:32) »

Cette erreur apparaît juste avant de pouvoir activer les EULA et empêche de faire l'action, elle indique qu'une version trop antérieure à Java est installée pour Forge (Ici Java 8), il suffit alors d'installer la dernière version de java disponible <u>ici</u>.

(La version de java de ce tutoriel est la SE 21 disponible ici).

Troisième étape : Configuration du serveur

Nous allons ensuite devoir paramétrer notre serveur, lui attribuer une ip, accepter ou non les versions crackées, activer ou non le pvp et mettre une description à notre serveur.

Pour cela nous allons faire clic droit sur le fichier « server.properties » et « Ouvrir avec » avec de sélectionner « Plus d'applications » puis « Bloc-notes »



Une liste de phrases s'ouvrent alors, voici une liste des plus important d'entre eux :

pvp=true	# true = activer le pvp, false = désactivé
max-players=10	# Nombre de joueurs max = 10
server-port=25565	# port par défaut du serveur (à garder pour protection ultérieure)
level-name=world	# Change le nom du monde.
online-mode=false	# false pour autoriser les cracks, true pour les interdire

Choisir l'ip du serveur :

server-ip= 192.168.X.X # On y mettra notre ip locale, elle servira d'adresse du serveur pour que les autres joueurs puissent se connecter.

Pour trouver notre ip locale, nous allons faire la combinaison de touche « Win + R » et ouvrir le « CMD ».

💷 Exéci	uter	×
	Entrez le nom d'un programme, dossier, document ou ressource Internet, et Windows l'ouvrira pour vous.	
<u>O</u> uvrir :	cmd	~
	OK Annuler <u>P</u> arcourir.	

Puis nous allons noter « ipconfig » et devrions obtenir cet écran avec notre Ipv4, ici 192.168.1.11.

	. Wi-Fi :
Suffixe DNS propre à la connexion : Adresse IPv6 : 2a01:e0a:371:2180:b3f7:fdf3:589:204f Adresse IPv6 temporaire : 2a01:e0a:371:2180:8071:2ca9:c8b9:e11 Adresse IPv6 de liaison locale : fe80::3d4d:bb6b:8d1f:660d%19 Adresse IPv4 : 192.168.1.11 Masque de sous-réseau : 255.255.255.0 Passerelle par défaut : fe80::de00:b0ff:fe67:277c%19 192.168.1.254	<pre>a a la connexion : 2a01:e0a:371:2180:b3f7:fdf3:589:204f praire 2a01:e0a:371:2180:8071:2ca9:c8b9:e114 laison locale : fe80::3d4d:bb6b:8d1f:660d%19 : fe80::3d4d:bb6b:8d1f:660d%19 : fe80::3d4d:bb6b:8d1f:660d%19 : fe80::3c5.255.0 Faut : fe80::de00:b0ff:fe67:277c%19 192.168.1.254</pre>

Il s'agit de l'adresse pour se connecter au serveur, et l'adresse que nous allons entrer à côté de « server-ip= » server-ip=<mark>192.168.1.11</mark> server-port=25565 simulation-distance=10

Changer la description du serveur :

La ligne « motd=A Minecraft Server » est la description qui apparaît au-dessous du titre dans la liste de serveur. Elle peut être modifiée en remplaçant le texte, ex : « motd=Le serveur réservé à la famille ! »

Il est aussi possible de changer la couleur du texte, par exemple : « motd=**§a**Bienvenue sur notre serveur Forge <u>\$e</u>1.20.4 ! » <u>\$e</u> sera en jaune et **§a** en vert.

Code	Couleur	Code	Couleur
§0	Noir	§1	Bleu foncé
§2	Vert foncé	§3	Cyan foncé
§4	Rouge foncé	§5	Violet foncé
§6	Or	§7	Gris clair
§8	Gris foncé	§9	Bleu clair
§a	Vert clair	§b	Cyan clair
§c	Rouge clair	§d	Rose
§e	Jaune	§f	Blanc

Quatrième étape : protéger son serveur

Dernière étape mais la plus importante, limiter les connexions de l'extérieur. Pour cela on va accéder Pare-Feu de Windows Defender avec fonctions avancées de sécurité sois par la barre de recherche windows, sois en faisant « WIN + R » puis « wf.msc ». Si vous un message d'erreur apparaît, pensez à l'exécuter en tant qu'Administrateur.



Une fois dans l'onglet, on clique sur « Règles de trafic entrant » puis « Nouvelle règle »



Puis on choisit « Port » avant de faire « Suivant »

 Programme Règle qui contrôle les connexions d'un programme. 	
Port Règle qui contrôle les connexions d'un port TCP ou UDP.	
O Prédéfinie :	
@FirewallAP1.dll,-80200	\sim
Règle qui contrôle les connexions liées à l'utilisation de Windows.	
 Personnalisée Règle personnalisée. 	

Sur le prochain onglet, on choisit « TCP », puis « Ports locaux spécifiques » et on y entre le port mentionné dans le fichier server.priorities soit 25565 (port utilisé par les servers forge pour se connecter).

Cette règle s'applique t-elle à TCP ou UDP ?	,
TCP UDP	
Cette règle s'applique t-elle à tous les ports lo Tous les ports locaux	ocaux ou à des ports locaux spécifiques ?
Ports locaux spécifiques :	25565
	Exemple : 80, 443, 5000-5010

Puis « Autoriser la connexion » avant de refaire « Suivant » et cocher les trois cases.

Autoriser la connexion	
Cela comprend les connexions qui sont protégées par le protocole IPsec, ainsi que celles qui ne le sont pas.	
-	

Et enfin on donne un nom à la règle, avant de « Terminer ».

Minecraft - Autoriser IP locale	

De retour sur l'écran principal, on clic deux fois sur notre nouvelle règle

Règles de trafic entrant		
Nom	Groupe	^
Ø Middle-earth™: Shadow of Mordor™		
Minecraft - Autoriser IP locale		

Domaine Lors de la cor
Privé Lors de la cor domicile ou a
Public Lors de la cor

Puis dans la catégorie « Etendue » on coche « Ces adresses IP » et on entre la plage d'ip de notre domicile. Si vous êtes en 192.168.X.X soit notation CIDR (Classless Inter-Domain Routing), vous aurez la même plage ip que moi à ajouter avant d'appuyer sur « OK ».

Général	Programmes et s	services	Ordinateurs dist	tants	Protocoles et ports		
Étendue	Avancé	Entités	de sécurité locales	s	Utilisateurs distants		
Adresse	IP locale						
	Toute adresse	IP					
	Ces adresses	Ces adresses IP :					
			Ajo	outer			
			Mo	difier			
			Sup	pprimer			
Adresse	IP distante						
	O Toute adresse	IP					
Щ.	Ces adresses	IP :					
	192.168.1.0/2	24	Ajo	outer			
			Mo	difier			
			Sup	pprimer			

Les personnes connectées au réseau du domicile peuvent maintenant rejoindre le serveur Minecraft. Il faut maintenant bloquer les adresses extérieurs (non connectées au domicile). On refait clic droit sur « Règles de trafics entrant », « Port », « TCP » sur le port 25565. Mais cette fois nous choisissons « bloquer la connexion ».

On recoche les trois cases et donnons un nom à la règle avant de vérifier le dernier point de la sécurité.

La règle autorisant les connexions doit se trouver au-dessus de celle bloquant (elles seront toutes deux actives, mais Windows applique en fonction des correspondances IP).

Minecraft - Autoriser IP locale
O Minecraft - Bloquer les autres IP

Les utilisateurs tentant d'accéder à ce port sans être issu du domicile sont bloqués.

Tant que la console est ouverte (start.bat) les joueurs seront capable de rejoindre le serveur via l'adresse ip sur Minecraft.

Approfondissements possibles :

Il est possible de développer plus en détails le « start.bat » pour qu'il puisse effectuer plus d'actions.

@echo off title Serveur Minecraft Forge 1.20.4

:: Répertoire du serveur cd /d "%~dp0"

:: Nettoyage des logs anciens echo Nettoyage des anciens logs... del /q logs*.log >nul 2>&1

:: Démarrage en boucle :Start echo === Lancement du serveur === java -Xms2G -Xmx4G -jar forge-1.21.4-54.1.0shim.jar nogui

echo. echo Le serveur s'est arrêté. Il redémarrera dans 10 secondes... timeout /t 10 goto Start

Élément	Paramètre utilisé
RAM min.	-Xms2G
RAM max.	-Xmx4G
Pas de GUI	nogui
Redémarrage auto	:Start goto Start
Nettoyage logs	del /q logs*.log
Titre de la fenêtre	title Serveur Minecraft Forge